



**Hướng dẫn xóa máy chủ ảo và đĩa cứng  
FPT HI GIO CLOUD**


## Giới thiệu:

Tài liệu này sẽ hướng dẫn xóa máy chủ ảo và đĩa cứng trên FPT HI GIO CLOUD.

### I. Hướng dẫn xóa máy chủ ảo:

Trên giao diện quản trị máy chủ ảo chúng ta qua tab **INSTANCES** để tiến hành xóa VM.

Bước 1: Ở tab Instances chọn VM cần xóa và chọn Destroy VM




The screenshot displays the FPT HI GIO CLOUD management console. The 'INSTANCES' tab is active, showing a list of virtual machines. The VM 'test01' is selected, and a context menu is open over it, with 'Destroy VM' highlighted. The details for 'test01' are visible on the right side of the interface.

Name	test01	Edit VM
IP Address	10.2.1.209	Reboot VM
Status	Running	Stop VM
		Destroy VM
		Restore VM
		Attach ISO
		Reset Password
		Edit VM
		Add network to VM
		Take VM Snapshot

ID	9461b4e3-cda6-461d...
Display Name	test01
Group	
Zone	HN01
Template	CentOS 7.6.1810-64bit 2019Mar-v2
Compute Details	Small-1(Linux)(1 x 2.19 GHz CPU   1 GB RAM)
Hypervisor	VMware
Account	demoqsr
Domain	AA03995

Bước 2: Tích vào box **Expunge** để xóa hoàn toàn VM




- Chú ý:
  - Sau khi xóa máy chủ ảo, dữ liệu sẽ xóa hoàn toàn và không khôi phục lại được.


## II. Hướng dẫn xóa đĩa cứng:

Trước khi xóa đĩa cứng cần gỡ đĩa cứng ra khỏi máy chủ ảo. Làm theo link hướng dẫn sau:


[https://guide.higio.net/Huong\\_Dan\\_Them\\_Volume.pdf](https://guide.higio.net/Huong_Dan_Them_Volume.pdf)

Bước 1: Để xóa đĩa cứng, ta vào tab **VOLUMES** và chọn Volume cần xóa



**Bước 2: Chọn Confirm để xác nhận xóa Volume**

Sau khi xóa đĩa cứng trên máy chủ ảo thành công chúng ta nhận thông báo: **Volume has been successfully deleted**



- Chú ý:
  - Sau khi xóa đĩa cứng, dữ liệu sẽ xóa hoàn toàn và không khôi phục lại được.